

## 啓用 gcin 「gcin(全能版), gcinfree(TW 中文輸入, 實用版)」

1. 從 Android app 清單或 Google Play 清單，執行 **gcin 輸入法工具**，同意「顯示在其他應用程式上層」授權，gcin 才能使用，**請勿跳過**。候選詞、編輯區視窗顯示需要這個授權。app 圖示如下。



2. 自動開啓「鍵盤與輸入法」。鍵盤與輸入法→如圖開啓 gcin 或 gcinfree → 跳出警告畫面，選 OK。本輸入法保證不傳送使用者的資料。



3. 選擇目前的輸入法 gcin(全能版) 或 gcinfree(免費版)



因為需要從網路下載資料，需要連線到 Internet 的權限。

**實用版(免費)有廣告、工具列的工具數量限制、剪貼簿/使用者符號儲存格數量字數限制，無法匯入資料/設定、倉頡…外加字詞數量限制、詞庫加詞最長的限制。**

**購買付費版不會自動升級免費版成付費版。請重複上面的啓用程序，免費版可匯出全部資料到付費版，不用擔心資料流失。請確認設定的 gcin 輸入法工具與使用中的鍵盤是同一個 app，否則會沒作用。不要在付費版設定，卻依舊使用免費版。**

## 免每天開啓的鬧鐘, 輸入法作者程式設計

比手機更好的數字鍵週循環鬧鐘，還免客廳床頭拿來拿去/充電的麻煩(忘記拿<sup>回</sup>沒電<sup>回</sup>)，更輕鬆設定時間/鬧鈴響關閉

介紹/購買

7-11 iOPEN Mall    露天拍賣    使用說明



- 字首注音已輸入的注音可點字移動游標中間插入補注音縮小範圍，減少候選字詞，不用刪除重新輸入。完成後必須點游標到最後一個注音。
- 例如想用字首注音輸入「不要」，不小心輸入「ㄉㄟ」，長按可分為「ㄉ」「ㄟ」
- 例如想輸入「中華電信」，不小心先選了「中」，接下來輸入ㄉㄣㄊ，會顯示ㄉㄣㄊ開頭的詞，不會找中ㄉㄣㄊ。想找中ㄉㄣㄊ，可以點注音輸入區的藍色游標。
- 快選長詞，例如輸入「天下」，接下來可一次選完「沒有白吃的午餐」「無不散的筵席」…用過的詞會依使用次數放在前面，請有耐心訓練它，會調出滿意的順序。覺得不順眼的詞也可以刪除。




#### 41 鍵可無聲調注音/拼音用上或下滑按鍵可取代注音/拼音

例如「牌照稅」「ㄉㄣㄊ」不小心輸成「ㄉㄣㄊ」，點編輯區的ㄉ移游標，上滑/下滑ㄉ按鍵，就會ㄉ取代ㄉ，同時游標自動移到結尾，可選「牌照稅」。上滑取代前，會清除之前的注音，例目前ㄉㄣㄊ，上滑ㄉ則變成ㄉㄣㄊ；下滑變成ㄉㄣㄊ。如果注音鍵盤是用拼音，上滑會全部的拼音輸入被取代成一個。**這個要學起來，因為 41 鍵很窄，容易點錯。**編輯區文字大小在 設定→外觀大小設定→不需 enter 鍵自動送出編輯區縮小比例。[位置也可以從左改右邊](#)。[分隔](#)

#### 最上方的工具列被候選詞擋住，如何關閉候選詞

- 可向左或右滑候選詞關閉。滑動最小距離設定在「滑動按鍵→滑動鍵距離」。
- 按刪除鍵 backspace
- 也可以設定「工具列有自己的空間」，工具列、候選詞就就不會共用同一列。大平板這個選項內定開啓。

#### 長按鍵的功能

-  or  鍵長按可用來切到使用者符號鍵盤
- 中文鍵盤「a1」、英數鍵盤「中」長按可用來切到大數字鍵盤
- 長按空白鍵可設定成：1.開啓剪貼簿 2.用來切換 Android 輸入法 3.顯示 gtab 拆碼
- 長按  Enter 可以切換 gcin 內的輸入法

想要使用聲母、韻母注音輸入錯誤，可以直接覆蓋修正 及 聲母 and 韻母同時輸入(例:ㄉㄣㄊ 同時按、任意順序按)

41 鍵注音才可以同時輸入，還要：gcin 輸入法工具→設定→詞音注音設定→41 鍵可無聲調注音→取消。有「實體鍵盤關閉 41 鍵可無聲調注音」選項，內定開啓。

詞音(注音)想要與電腦一樣，可以用大字編輯區，可改字，要按 **Enter** 送出  
gcin 輸入法工具→設定→詞音注音設定→不需 Enter 自動送出→取消

為何有時候點了螢幕按鍵會沒反應，或是想要點到按鍵太邊界的保護


設定→點觸時→防錯按鍵間距→0，當點到太邊界時會忽略此按鍵，設成 0 則關閉。內定是 0。

## 按鍵滑動的功能

- 中文鍵盤的右下角字母向上下滑可以輸出大小寫，右下角數字上下滑可以輸出數字。滑動距離多少就會送出字母，可以在「滑動按鍵→滑動鍵距離」設定，**設定太小，容易在輸入時，造成誤滑送字**。太大則此功能變成很難送字。

## 二十一鍵注音如何輸入

一般如果這個字已輸入聲母(ㄅㄆㄇ...)，接下來可直接輸入韻母(ㄟㄨㄣㄩㄝ)。如果這個字是沒有聲母(ㄅㄆㄇ)，例如「彎安」按鍵向右滑或快速點兩次就可以輸入(ㄟㄨㄣㄩㄝ)。「ㄟ、ㄨ、ㄣ、ㄩ、ㄝ」可以輸入標點符號，就是「尸ロ尸ㄗ」向右滑。



## 為何我之前購買的**全能版**詞庫不如**實用版**

因為更新後不會動使用者的資料。更新最新版後，gcin 工具→右上！→初始化→目前輸入法的詞庫。也可以用在詞庫毀損的情形。候選詞的順序需要重新學習。目前詞數量顯示在詞庫編輯的標題。

## 覺得候選字太小，不容易選

候選格的高：設定→外觀大小設定→候選列高。候選格的文字：設定→外觀大小設定→候選列字型/列高比例(%)

## 想用倉頡、行列、大易、簡易(速成)等輸入法，輸入法選單沒得選



需要從網路下載。gcin 輸入法工具→下載輸入法(倉頡...)→勾選需要的輸入法→下載&儲存。

## 倉頡那麼多種，要選那一個

因為倉五可能拆碼有些不同，例如(黃)，建議選「倉頡、五四三倉頡、亂倉打鳥」可能會相容性較佳。五四三倉頡(winlin 製作)、亂倉打鳥(candyz 製作)為原碼+簡碼混合的版本。五四三倉頡有許多罕用字，包含香港用的，因為字型缺少，可能會在某些 Android 造成方塊顯示。小五四三倉頡就沒有這些罕用字。亂倉打鳥是原始版本，「亂倉打鳥 s」為改進版本，可直出「，。？」免按空白。

## 倉頡、行列、大易中如何查詢拆字

- 要用注音查詢字，長按 Enter 用 gcin 內的輸入法選「注音」，不是用「詞音」，可選任何注音鍵盤包含拼音。也可以在工具列新增「注音←→」內定輸入法，查詢拆碼，點了「注」按鈕就可以快速切到注音，查詢完成後再點一下「注」就切回原輸入法。字根/拆碼/拆字顯示在空白鍵。如果是免費的實用版，可以「工具列編輯」刪除例如語音輸入，就可以加入「注」按鍵試用。
- 按右下角的 ` (反引號)→出現 Find 提示→輸入要查詢的字→注音選字→在空白鍵出現拆字。需要設定：直幅鍵盤選項→同音字查詢
- 長按 Enter 點「拆碼」可顯示全部的拆碼。也可以考慮在設定中把長按空白鍵改成顯示完整拆碼。
- 倉頡、五四三倉頡、行列如何使用\* (萬用字元) 查詢。需要設定：直幅鍵盤選項→同音字查詢。倉頡、五四三倉頡可以長按右下角 `反引號來輸入\* (萬用字元) 查詢。
- 使用語音查詢同音字的拆碼：點工具列語音輸入按鈕，念要查詢的字，長按候選按鈕，選同音字




## 行列/倉頡/大易輸入法中如何關閉/開啓關聯詞(預選詞)

- 倉頡如果要使用關聯詞，建議選擇五四三倉頡。其他輸入法(行列、大易): gcin 輸入法工具→gtab 輸入法→詞庫自動選字→由.gtab 指定/全部開啓/全部關閉
- 如果「不需 Enter 自動送出」開啓，會自動設定「詞庫自動選字」→全部開啓。所以要設定「詞庫自動選字」→全部關閉，需要先「不需 Enter 自動送出」關閉。

## 自動選字想要選字詞就直接送出，不用按 Enter 送出，或是要編輯區 enter

- 不需 Enter 鍵自動送出→開啓/關閉。
- 使用「不需 Enter 鍵自動送出」，倉頡、行列在按空白鍵後，當候選字是唯一，則會直接送出；當有多個候選字時(日曰)，拆碼加在編輯區，可選詞，或是到選單的最後，可選單字。可按如下圖「下一頁」換頁。大易、無啥味按空白會直接送出第 1 個候選字，可在「空白鍵選項」改成與倉頡一樣。






## 簡易(速成)每次都要選單字，很累

輸入整個詞的字根，會列出符合的候選詞。例如「礁石」，輸入「一火 一口」，會跑出「礁石」的候選詞可選，不用那麼辛苦個別選單字。

不喜歡候選字詞只能顯示一列，還要點選按鍵才能顯示全部

內嵌候選字→關閉。「不需 Enter 鍵自動送出」關閉。



## 想要有最上面一排是數字的倉頡

- gcin 輸入法工具→設定→gtab 輸入法(倉頡...)→顯示數字鍵

## 想要沒有數字的行列輸入法

下載「行列無數」


## gtab(倉頡...)按藍色拆碼輸出大寫，要改成小寫

長按藍色拆碼輸入區可切換拆碼大小寫字母輸出

## gtab(倉頡、大易、行列...) 缺字、或是想加輸入拆碼可選詞(簡碼詞)

gcin 工具→右上！→倉頡...內定輸入法外加字詞。初始範例 aaaa bbbb 是按鍵，可以改成任何原輸入法已定義的按鍵組合(例 a..z)，不能用以外的。實用版最多可加到 3 列。如果使用外加字詞，詞庫會用另外一個，原有的詞庫還在。全能版可以用匯出詞庫的方式移轉。如果要切到原本沒用外加字詞的詞庫，外加字詞全選、刪除清空，然後儲存。

## 直幅鍵盤選項提供的配置



由左到右：空白鍵較寬、刪除/Enter 鍵較寬、直排、「，空白。」

如果輸入法有用到分號「；」或是想方便輸入分號「；」，建議選直排。

## gtab 輸入法鍵盤配置同英數

這是英數鍵盤選擇 colemak、Dvorak 才有作用的選項，選了且開啓這個之後，倉頡...的位置按鍵位置就會對應到 colemak、Dvorak 的位置。

不想要橫幅螢幕鍵盤有鍵盤中間的標點符號 / 想要一律使用橫幅的鍵盤有中間的標點符號

設定→固定橫直幅鍵盤配置→直幅 / 橫幅

## gtab(倉頡 螢幕數字鍵選字

因為可以直接點候選字列，數字改用來輸入數字，「螢幕數字鍵選字」一般是不需要。要開啓，設定→gtab(倉頡...→螢幕數字鍵選字

## 鍵盤按鍵不顯示中文字根，只顯示英數大字(小寫)

設定→中文鍵盤以英數鍵盤顯示→開啓

## 大易輸入法需要看英文字，鍵盤的英文字太小

選項「鍵盤按鍵右下角字型大小 %」可調整大小

## 簡易速成 與 簡易速成 9 有何不同

簡易速成 選字是用 1234567890，簡易速成 9 是 123456789

## 簡易速成想要按 2 鍵就出字，不用空白

gcin 輸入法工具→設定→ gtab 輸入法→按滿自動送字→全部開啓

## 倉頡、行列想改成按空白直接出第 1 字

gcin 輸入法工具→設定→ gtab 輸入法→空白鍵選項→按空白立即送出第 1 字

## 如何關閉空白鍵顯示字根、拆碼

這是方便使用者看是否為最簡碼，如果不喜歡，「顯示 gtab 拆碼」→取消。取消後，用注音查詢仍然會顯示到空白。

## 字根輸入錯誤的處理

字根輸入錯誤有兩種情形，導致字①存在②不存在。①存在時按空白，會出字，這時候，按 `backspace` 刪除出字即可重新輸入 ②不存在時按空白或按到最多字根數(例 5)，字根拆碼顯示紅色，此時就可以重新輸入，不用按 `backspace`。

## 出現沒輸入全部字根，就自動出字的情形

唯一選擇時自動送出→關閉。內定是關閉。

## 實體↓鍵下一頁

實體鍵盤專用。使用此選項候選字、詞會在同一選單，可用↓鍵換頁。內定開啓，取消則改回↓鍵只選字。

## 免每天開啓的鬧鐘 輸入法作者程式設計

比手機更好的數字鍵週循環鬧鐘，還免客廳床頭拿來拿去/充電的麻煩(忘記拿沒電)，更輕鬆設定時間/鬧鈴響關閉

[介紹/購買](#)

## 7-11 iOPEN Mall   露天拍賣   使用說明

### 輕鬆輸入法使用問題

詞庫自動選字→全部關閉。不需 Enter 鍵自動送出→關閉。gtab(倉頡...→橫幅鍵盤配置「斜排 或 直排 []=-、」。直幅時也要使用，「設定→固定橫直幅」需選擇「橫幅」

### 自製輸入法 .gtab

.cin 範例可以[參考](#)。需要 gcin2tab 轉成 .gtab. 可以用 linux 或 [gcin Windows](#) 內的。例如用 gmail 傳送/下載 .gtab，gcin 輸入法工具→下載...→新增，選擇.gtab→儲存→滑到底部→內定輸入法圈選→儲存

### 如何新增詞

詞音、(倉頡...自動選字)使用「不需 Enter 自動送出」，沒有 gcin 的編輯區。在輸入句子到 app，還沒輸入標點符號時，立即長按 Enter，選擇「加詞」。如果內容已消失，則在 app 的編輯區用游標鍵盤全選、複製到剪貼區，再點加詞，相當於使用詞庫→從文章學習詞。

詞音、(倉頡...自動選字)關閉「不需 Enter 自動送出」，或是英數鍵盤，就有 gcin 的編輯區

1. 點編輯區的字把游標移至詞的開頭，gcin 編輯區的上方輸出工具列，其中一個鈕是「加詞」
2. 點「加詞」，加完詞後 游標 會自動移到結尾。  
如果是用實體鍵盤則是按 Shift-Enter




### 使用「不需 Enter 自動送出」新增詞的詳細步驟

請在 gcin 輸入法工具→下載輸入法(倉頡...)，確認內定的輸入法(圈)是選擇自己要的輸入法，可選詞音、倉頡、行列...，英數鍵盤也可用。這邊以倉頡為範例。不提供 0..9 開頭的詞(電話)，有此需求，請用[使用者符號](#)、[剪貼簿](#)。

- 例如已輸入「大大水水水」到 app 應用程式的編輯區，想加入「水水水」這個詞，這時候**立即**長按「Enter」，接著點「加詞」



- 出現加詞畫面，如右圖步驟點箭頭標示位置，選擇黃色「水水水」的範圍，可點←→按鈕調整範圍，然後「加詞」



- 這邊可以選擇自己想要的字根、注音，然後按「確定」，出現「新增完成」或是「已存在」的訊息。如果不用再新增詞，可以按返回鍵結束。



## 如何刪除詞(中文/英數)

gcin 輸入法工具→(英數)詞庫編輯。你最近新增的詞是放在底部，如果要刪之前的：

1. 點底下的「1」跳至第 1 行
2. 點🔍尋找，輸入要找的詞，關閉鍵盤
3. 點最左邊的方格勾選要刪除的詞，點最底下的垃圾桶刪除
4. 點儲存💾

## Android 手機如何接實體鍵盤

- 使用藍牙鍵盤(Bluetooth keyboard)
- 使用 USB OTG 線，把手機的 micro usb 或 USB Type-C 轉成電腦大頭的 USB Type-A，就可以連接一般的 USB 鍵盤。需要手機及鍵盤的 OTG 支援，太舊的可能不支援。


## 如何用實體鍵盤切換中英

- 實體鍵盤→英數在狀態列→開啓狀態(內定)：按 Shift 然後馬上放開會在角落的狀態顯示美國國旗，代表在英數狀態。再按一次就回到中文狀態。如果你是設定成初始是用英數，則是中文狀態會顯示中華民國國旗，英數不顯示。
- 實體鍵盤→英數在狀態列→關閉狀態：按 Shift 然後馬上放開，此時編輯區的 cursor 會變成綠色(下圖)，就進入英數狀態。在中文狀態 cursor 是藍



色的，無編輯內容不顯示。如果你是設定成初始是用英數，則是中文狀態會顯示，英數不顯示。

- 按 Shift-Space 輸入法會切換 處理/不處理的狀態，不處理狀態會直接輸出英數按鍵，沒有英文候選字。



## 為何有時候會顯示底線綠色方塊

因為目前是英數狀態，就會顯示底線綠色方塊(上圖)。此時按 shift 立即放開，就會切到中文狀態，底線綠色方塊就會消失。不喜歡這種方式，實體鍵盤→英數在狀態列→開啓

## 如何用實體鍵盤切換全半形

- Alt-Shift-Space 切換。要輸入全形時，要先用上面的方式進入英數。全形時會在角落的狀態列顯示「全」。全形是與中文等寬的英數字。

## 如何用螢幕鍵盤切換全半形

長按 Enter 鍵，點「全半」按鈕，也可以在工具列加入「全半」按鈕。需要按 a1 進入英數鍵盤。其他的鍵盤不支援全形。

## 如何用實體鍵盤選擇預選詞

- 使用 shift+選單上的數字/字母鍵。如果是用倚天 26 鍵注音、許氏，可以直接按數字鍵選。

## 微信上為何要 enter 按兩次才會送出內容

目前實體鍵盤時，內定是像電腦的輸入法，輸入法有編輯緩衝區，第一個 enter 是送出編輯緩衝區內容，第二個 enter 就會送到微信，才會送出整行。可改成與螢幕鍵盤一樣，免 enter。設定→詞音注音設定→實體鍵盤時關閉不需 enter 自動送出→取消

## 詞音如何選擇同音字

自動選字錯時，按空白鍵或↓按鍵，然後按數字或字母選擇

## 拼音如何斷字

可以按空白。例如想輸入渣男: zha n。如果不小心輸入成 zhan，可以長按 zhan，就會拆成 zha n。

## 實體鍵盤上如何輸入標點符號

- 按聲調符號「ˊ? ˋ、ˊ、ˋ、ˊ、ˋ。」
- Shift + ,./;
- Ctrl + ,./;
- 直接用注音符號輸入
- 使用 ` 前導字元(類似新注音)

•按 [] 可以輸入「」『』《》【】<>{}←→↓↑▼▲≤≥等各種左右括號等各種對稱符號，按空白鍵或↓鍵選字

## 實體鍵盤快捷鍵 (ctrl-alt 可用 ctrl-shift 取代)

- ctrl-alt-C: 開啓剪貼簿
- ctrl-alt-S: (Simplified)簡體輸出切換
- ctrl-alt-M: (Microphone) 語音輸入
- ctrl-alt-I: (Input) 開啓 Android 輸入法選單
- alt-shift-space 全半形切換
- ctrl-alt-, 使用者符號
- ctrl-alt-E (Emoji) 表情符號鍵盤
- ctrl-alt-\ 開啓中文螢幕鍵盤
- ctrl-alt-t 開啓翻譯
- 同時按左右 shift 鍵: 切換例如倉頡←→注音，方便注音查詢拆碼。切回倉頡時還會顯示拆碼訊息。

## 實體鍵盤切換不同輸入法

ctrl-shift 或 ctrl-alt 數字鍵切換，例如 ctrl-alt-3 注音，ctrl-alt-6 詞音，如 gcin 輸入法工具→下載輸入法內的清單的第 2 個數字符號按鍵，可以修改。



## 為何實體鍵盤的編輯、候選列位置很奇怪

此位置是應用程式 app 回報的游標位置，如果 app 回報錯誤，就會不對。請 app 開發者修正。或是更改設定→實體鍵盤→編輯/候選列擺放→螢幕底部。

## 想要手機螢幕鍵盤、實體鍵盤同時操作、螢幕鍵盤無法自動開啓/關閉

用「Windows Logo」「ctrl-alt-,」 or 「fn」可以開啓/關閉螢幕鍵盤。連接實體鍵盤會自動關閉螢幕鍵盤。如果因為實體鍵盤偵測失效，一開始就要強制開啓/關閉螢幕鍵盤，設定→實體鍵盤→開啓螢幕鍵盤→全部開啓 / 全部關閉。

## 使用實體鍵盤，LINE 如何設定 Enter(換行鍵)送出訊息

LINE 的齒輪設定→聊天→以換行鍵傳送

## 實體鍵盤想要加回用[] 按鍵跳出候選詞「」『』...

這個功能因為其實不是那麼好用，所以移除。但有些人習慣了，可以自己加回去，「」『』就是一個詞庫中的詞

1. 輸入[] 選擇「」或其他的括號
2. 藍色游標移至「，按 Shift-Enter。Shift-Enter 意思是按 Shift 不放，按 Enter。

## 覺得實體鍵盤輸入表情符號麻煩

有些表情符號可以用注音輸入，在同音候選字選，完全使用實體鍵盤：國(國旗)、哭、悲、笑、怒、驚、聳(聳肩)、車、貓、狗、雞、鴨、豬、牛、魚、羊、虎、獅、兔、鳥、花。「倉頡...」建議使用 gcin 工具→右上 ！→倉頡...內定輸入法外加字詞，自己加入表情符號。

## 實體鍵盤鍵盤的 A1 大寫/數字/英數 顯示想關閉、換角落

實體鍵盤→Caps Lock 位置

平板有電腦模式,最下面是類似 windows 工具列,使用 gcin 輸入的時候,最下方選字區會被平板下方工具蓋住

設定→實體鍵盤→顯示向上位移

## 實體鍵盤上如何重送剛才打的編輯區內容

按 ctrl-shift-g or ctrl-shift-r


## 詞音 E ink 電子紙顯示閃爍

「顯示注音輸入過程候選字詞(實體鍵盤)」→關閉。

## 注音聲調符號輸入標點符號

「ˇ? 、 、 、 , . °。」限標準鍵盤、倚天鍵盤、21 鍵注音。

如果有輸入注音&聲調符號的需求則長按對應按鍵有選單可選。



## 覺得螢幕鍵盤按鍵太大或太小

gcin 輸入法工具→設定→外觀大小設定→螢幕鍵盤高度 or 橫幅鍵盤高度

## 覺得螢幕鍵盤按鍵的字型太大或太小


gcin 輸入法工具→設定→外觀大小設定→鍵盤按鍵字型大小

## 曲面螢幕邊緣不好按

外觀大小設定→螢幕左右邊界畫素，可縮小鍵盤，避開左右邊緣

單手在螢幕兩邊很難點，平時不想用邊界

選項「外觀...→左右邊界只用在單手」，用來解決單手在手抓住螢幕時兩邊很難點，不抓手機可能掉落。



## 為何有時候會出現注音文符號鍵盤，打字一直跑出注音文

長按 Enter 切換輸入法時選到「ㄅ符號」就會變成注音文鍵盤。你該選的是「詞音」。如果只是輸入幾個注音，可長按「詞音」螢幕鍵盤按鍵，然後點選單上的注音符號。長按 Enter 輸入法選單會在使用中的輸入法右下角顯示▶

## LINE、IG、FB 常用的@# 要如何輸入最方便

1. 點鍵盤最底下的「...★」按鈕，再點@#
2. 工具列新增「符號 1..6」，可分別快速輸出符號"@#★"  
gcin 輸入法工具→右上角！→工具列符號編輯器，可修改符號內容。有些輸入法不方便輸入，。？也可以加在這邊。



## 注音選不到某些罕用字

設定→詞音注音設定→注音大字集，但是倚天 26 鍵注音、許氏不支援。平常也使用大字集可能會造成選字的困難。也可在工具列加上「大」按鈕切換。當找不到字時，優先補注音，空白鍵是 1 聲，縮小範圍，會比較好找，不要一開始就換頁。

## 免每天開啓的鬧鐘 輸入法作者程式設計

比手機更好的數字鍵週循環鬧鐘，還免客廳床頭拿來拿去/充電的麻煩(忘記拿沒電)，更輕鬆設定時間/鬧鈴響關閉

[介紹/購買](#)

## 7-11 iOPEN Mall   露天拍賣   使用說明

## 是否有最近常用的表情符號可選

工具列新增「最近使用的表情符號」工具





## 如何關閉螢幕鍵盤


- 一般可按 Android 螢幕底部的返回▼鍵，如下圖
- 如果擔心返回鍵可能不小心多按關掉 app 或內容消失，可在工具列新增關閉的按鈕，如上圖的第 4 個向下箭頭方框。
- 選項「返回▼鍵關閉螢幕鍵盤」可關閉返回▼鍵。

## 對 41 鍵注音鍵盤的儿、Enter、Backspace 那一排的位置不滿意

設定→詞音注音設定→注音 41 鍵儿配置，可以選擇儿、Backspace 的位置。圖

1「空白 儿 Backspace Enter」、圖 2「空白 Backspace Enter 儿」、圖

3「Backspace 空白 Enter 儿」。



## 詞音的聲調・／＼輸入錯誤，想把最後一個字還原成注音

長按字或是，在藍色游標滑動可把中文字還原成注音。

## 數字的詞如何輸入，例如 18 天

18 天: 一ㄅㄨˊ ㄉㄩㄣˊ，也就是注音與發音相同

B 肝、B 型肝炎、C 肝、C 型肝炎、維他命\*/維生素\*、CP 值…… 如何輸入最快

A: ㄅ B: ㄅ C: ㄉ P: ㄘ B 型肝炎: ㄅㄉㄣㄅㄨˊ CP 值: ㄉㄘㄨ

各種維他命：先輸入維他命/維生素，再接龍選 A、B6...

詞音▼候選詞頁開啓時長按想要字數長的候選字詞，可只顯示要的長度，原本同長但沒列出的詞可能會顯示，其他長度隱藏。再長按一次還原。

## 剪貼簿如何使用

剪貼簿的儲存格有兩種，一種是歷史儲存格，記錄變動。另外一種是保留儲存格，點選左邊的圓圈按鈕指定要寫入的保留儲存格。點儲存格直接送出內容，實體鍵盤則按編號。長按儲存格可以編輯、刪除儲存格的內容。如果不需要剪貼簿的功能，可以選擇關閉，且可選擇清除資料。內定長按空白可開啓剪貼簿，也可以工具列加「簿」(剪貼簿)的按鈕，更輕鬆開啓剪貼簿。




## 如何設定儲存格的數量

長按空白鍵開啓剪貼簿→右上方扳手→保留格數/歷史格數

## 歷史格內容太快/太慢消失

長按空白鍵開啓剪貼簿→右上方扳手→歷史格保留小時

## 使用者符號

使用者符號可以儲存各種文字、符號，按鍵有小中大三種尺寸，用 gcin 輸入法工具內的「編輯使用者符號」，工具列有小中大的按鈕可各自選擇  每個儲存格可儲存多個符號，長按儲存格跑出選單。儲存格內容可以傳送到各種 app 輸入，包含密碼輸入。像很多帳單的 pdf 會要求輸入身分證字號，可以存身分證字號在儲存格，點工具列按鈕叫出符號鍵盤，再點身份證字號儲存格就送出去。自己的手機存身份證字號是 OK，但很重要的密碼就不建議使用。

## 顏文字如 ٩.̄.̇.̈? 要如何輸入

- 表情符號(工具列的笑臉)也可輸出顏文字，在彩色表情、動物的最後。長按▲▼可跳至第 1 頁、最後一頁
- 使用者符號可自訂顏文字

## 長按空白鍵如何改成切換 Android 輸入法

設定→長按空白鍵→有剪貼總管、切換 Android 輸入法、顯示 gtab 拆碼 可以選擇


## 不喜歡螢幕鍵盤的外觀

gcin 輸入法工具→主題，可以選擇喜歡的外觀。工具列顏色可以在「外觀大小設定→工具列主題淡色」選擇淡/深色背景。用深色的螢幕鍵盤在 OLED 螢幕會比較省電。



## 如何自選鍵盤底圖的照片

- 1.gcin 輸入法工具→鍵盤底圖→選擇一張照片
- 2.gcin 輸入法工具→設定→外觀大小設定→鍵盤背景→選擇 白字/黑字 自選底圖
- 3.這時會看到照片大小/位置不對。長按 Enter 進入切換輸入法選單，點右下角的「底圖位置/大小」。可關閉「底圖裁剪」用填滿的方式，但是就容易有變形的問題
- 4.要不要畫格子：外觀大小設定→底圖按鍵格線



用 gcin 輸入法工具→右上角！→顏色→按鍵文字顏色…改了顏色，如何取消？

gcin 輸入法工具→設定→外觀大小設定→使用使用者定義按鍵文字/背景顏色...

用 **realme** 的手機 暗黑模式 候選字是白底白字看不清楚

右上角！→顏色→候選字顏色。→儲存目前的顏色到目前的主題/清除儲存的目前的主題顏色，可用來切換主題時套用不同的顏色

最上面的工具列佔 **app** 畫面空間，想改成以前的覆蓋顯示的方式.或是編輯區超過一行會跳動的問題

設定→內嵌編輯區→取消

免每天開啓的鬧鐘 輸入法作者程式設計



比手機更好的數字鍵週循環鬧鐘，還免客廳床頭拿來拿去/充電的麻煩(忘記拿回沒電回)，更輕鬆設定時間/鬧鈴響關閉

介紹/購買

## 7-11 iOPEN Mall 露天拍賣 使用說明

覺得英數鍵盤的 **backspace** 位置、沒有?按鍵直接按，不方便

設定→英數鍵盤→qwerty 英數鍵盤配置，選擇「gcin 1」、「gcin 2」如底下圖1、2,「傳統」「直排」如圖3、4。



英數鍵盤如何直接輸出英文字母，不選字詞

英數鍵盤→英數鍵盤預選詞→取消

**切換到其他 app，英數狀態會變成中文輸入狀態**

設定→英數鍵盤→切換 app 時保留英數/中文狀態

**如何設定初始使用英文鍵盤/為何不會內定中文鍵盤**

英數鍵盤→初始用中文→取消 / 打勾

**英數鍵盤的編輯區，游標不容易點到正確位置**

移動游標後，編輯區上方會出現左右移動鈕，直接按此調整游標位置

**在英數鍵盤如何連續輸入大寫字母**

連續點 Caps Lock 兩次，Caps Lock 燈會亮，進入大寫鍵盤。再點一次結束大寫鍵盤。「初始大寫」打勾可一開始免按 Caps Lock 就大寫。

**有編輯區的情況，如何加入像 xxx@gmail.com 含有 .@ 的詞**

先輸入 xxxgmailcom，再插入 .@ 就可以加詞。

**英數鍵盤長按編輯區字母可切換大小寫**

免刪除重新輸入

**希望按 Enter 時不要送出內容且輸出 Enter**

用在「不需 Enter 鍵自動送出」開啓時的新選項「英數鍵盤→Enter 送出內容及輸出 Enter」，內定開啓。若改成關閉，如果沒有內容，則輸出 Enter。若有內容，送出內容且清空，不輸出 Enter。

**希望英數鍵盤的標點符號鍵盤不要點了就自動關閉**

英數鍵盤→英數符號鍵盤自動關閉→取消

**希望中文…標點符號鍵盤自動關閉不要點了就自動關閉**

設定→點…標點符號鍵盤自動關閉→取消

**某些小米的\*米 and OPPO 的手機不會顯示選字詞的視窗**

小米的手機要在安全中心內→授權管理→應用程式權限管理→把 gcin 顯示浮動資訊框打開！

Oppo 內建的「安全中心」→ 權限隱私→ 應用程式權限管理→ 懸浮視窗管理

**Facebook messenger 中無法選字…**

在 Facebook messenger 的設定中，取消「聊天大頭貼」,這樣才不會覆蓋選字區


**輸入某個詞特別容易當掉**

gcin 工具→右上！→初始化→目前輸入法的詞庫



## 简体输出切换/簡體輸出切换

需要在工具列加入**簡體**切换按钮，显示红色**簡**时为简体输出状态。如果是實體鍵盤，按 **ctrl-alt-s**



## 如何加按钮到工具列

例如，我們想加「简体输出」按钮到工具列 1

1. 開啟 gcin 輸入法工具，點「工具列編輯」按钮，點右上角選單，選需要的工具列
2. 左圖是未加入的按钮的清單，在「简体输出」打勾，按+，「简体输出」移至如右圖已加入工具列的清單的最後面。
3. 如果「简体输出」想要上移在「简体输出」打勾，按上箭頭。完成後按「確定」就儲存並結束。

## 如何刪除工具列的按钮

在右圖中，例如想刪除「简体输出」，「简体输出」打勾，點圖左上角的「垃圾桶」



## 工具列加太多工具，造成工具按钮很窄

直幅可用 3 排工具列，分別在「工具列 123」設定，用「工具列切换 »»」切换，如上圖工具列的 »»。工具列 123 就可以設定 3 種使用情況，各自選擇適合的工具。

## 為何工具列會消失？

編輯區→內嵌編輯區→開啓。關閉時工具列/編輯區消失，改成獨立覆蓋 app 的視窗顯示。如果有開啓「不需 Enter 自動送出」會自動內部自動開啓 內嵌編輯區。如果關閉「不需 Enter 自動送出」，則有編輯區，內嵌編輯區選項才有作用，可關閉。

## 想快速切換喜愛的主題(鍵盤背景)

工具列新增「下個主題」按鈕，用「主題選擇」工具內的「循環」打勾切換。「顏色→儲存目前的顏色到目前的主題」可以儲存目前候選字…的顏色到目前的主題，跟著「下個主題」按鈕切換，不同的主題選擇不同的顏色。

## 語音輸入的使用



點工具列語音輸入按鈕，第一次必須同意麥克風錄音的權限。聽到ㄅㄆㄇ一聲就可以講話，如果想改其中的某些字，長按辨識出文字的按鍵就可以把文字送到詞音編輯。有些手機沒有 Google 語音辨識服務就沒辦法使用。沒網路可能無法使用。工具列設定簡體切換按鈕，如上圖可以切換簡體輸出。空白鍵也可以用「全半」切換全半形輸出。

## 是否有純注音，不要自動選字、預選詞

用「注音」，不要詞音

## 是否有輸入時可以念出發音

念出發音，適合一個人時，可以輔助判別是否有輸入錯誤。

1. 先把手機連到網路。設定→點觸時→念出發音→打勾，按返回鍵，關閉設定，會出現「正在下載語音資料」視窗，請等候 15-30 秒讓資料下載完成，視窗自動關閉。這樣就完成安裝的工作。
2. 如果需要常常開關「念出發音」，可以在工具列加入按鍵切換，/ 分別代表關閉/開啓狀態
3. 選項「念出輸入中的注音」，用來即時提醒注音輸入錯誤。關閉則只會念出最後的注音。


## 文字編輯復原

工具列加入 ^Z (Ctrl-Z 復原)，需要文字編輯器的支援

## 螢幕鍵盤是否提供 Tab，Esc 鍵

有兩種方法

- a1 英數鍵盤→{ } 鍵
- 工具列可新增 tab 按鈕
- 工具列新增「功能鍵」，工具列的「F」按鈕提供各種功能鍵，包含 Tab，Esc 鍵。不需要切到 a1 英數鍵盤，使用會更方便。



## Backspace 回刪鍵、刪除鍵長按不會自動重複

設定→自動重複→開啓(內定)，如果老人按放的速度慢，容易導致誤刪，可以考慮關閉

## 單手模式換成靠左、縮小比率

外觀大小設定→左邊單手→打勾。外觀大小設定→單手鍵盤寬/高縮小比例。要使用單手模式，需要自己在工具列加入「單手」按鈕。候選詞頁開啓▼按鈕及上下頁按鈕可隨左右手自動變換左右，初始左右不對的人，外觀大小設定→左邊單手→取消。

## 想固定使用橫幅/直幅的鍵盤配置，不要依手機的方向

設定→固定橫直幅鍵盤配置

## 如何使用自備的「中文字型」

用 gmail、或網路下載字型檔到例如「下載」資料夾

右上角！選單→中文字型，會開啓「檔案總管」或「文件」選取，點到「下載」資料夾內選取字型檔。安裝完成後「下載」資料夾的字型檔可刪除。

## 如何清除自備的「中文字型」，回復到原本的

右上角！選單→內定中文字型

## 九宮格數字鍵大鍵盤

- 長按中文鍵盤的「a1」、英數鍵盤「中」
- 工具列加入 123

## 覺得輸入國旗表情符號很麻煩

長按螢幕鍵盤按鍵可輸入常用國旗 t:台灣/泰

國(Taiwan/Thailand), j:日本(Japan), c:加拿大/中國(Canada/China)

a), u:美國(USA)/英國(UK), k:韓國(Korea), a:澳洲

(Australia), m:馬來西亞/墨西哥(Malaysia、Mexico), v:越南(Vietnam)、n:紐西蘭/荷蘭

(New Zealand/Netherlands)、f:法國(France)、g:德國(Germany)。o:🇰🇪 x:✖



## 數字鍵盤想改成電話排列的方式

可在「數字鍵盤直幅配置」選擇

## 想關閉/開啓按鍵右下角的字母

外觀大小設定→按鍵右下角英數

## 游標鍵盤操作

ctrl-home 檔案開頭 ctrl-end 檔案結尾

Shift 按下後可搭配方向鍵等選擇範圍。長按 Home、End、PgUp/PgDn 等於按 Shift-Home、End、PgUp/PgDn。需要 app 有支援才可以用。

## 懷疑觸控有問題

「點觸時→顯示紅色觸點」, 可看觸控點是否偏差太多。

## 工作上有一些詞彙, 想要分享給伙伴(限全能版)

1. gcin 輸入法工具→「右上方」詞庫→ 中文詞庫匯出/英數詞庫匯出。格式為文字檔, 內容為你新增的詞, 可用文字編輯器編輯。文字檔的第 1 行勿刪除或更改。
2. gcin 輸入法工具→「右上方」詞庫→ 中英文詞庫匯入

## 需要重複看文件的某一行

工具列新增「存標(儲存游標)」 「移標(移動游標)」, 可用來快速在編輯區內移動游標至某位置。如果沒有儲存, 會跳到文件的開頭。

## 覺得太容易長按跑出小小鍵盤

設定→長按時間(毫秒)

## 中文…全形標點符號鍵盤改用用半形英文標點符號

設定→中文標點符號改英文(半形)

## LINE、YouTube...的留言已輸入文字被編輯區遮蓋, 造成困擾

設定→編輯區→編輯在螢幕右方→打勾

## 編輯區注音分隔線設定

寬可在「設定→編輯區→編輯注音分隔像素」設定, 0 則關閉。顏色同「垂直線(分隔)顏色」

## 如何關閉「gcin 正在其他應用程式上顯示內容」的通知

長按 gcin 的通知→所有類別→關閉 gcin 的通知

## 開啓輸入法一直當掉

可能是資料毀損, gcin 輸入法工具右上角 ! →初始化→..., 選擇當掉的相關資料; 如果是(倉頡...), 重新下載。如果還是一直當掉, Android 設定→應用程式→gcin/gcinfree→儲存空間→清除資料。還是不行, 直接解除安裝, 再重新安裝, 重新設定。付費版不會重新收費。

## 翻譯 app

主要特點是可以輕鬆點選要翻譯的文字範圍, 免痛苦的拖拉, 字可以超大。開啓 app 自動從剪貼區翻譯, 也可以直接輸入文字翻譯。可以當獨立 app 開啓, 或是在工具列加按鈕。句子可事先加入「翻譯選單」, 輕鬆選擇要翻譯的。是呼叫 google translate 來翻譯, 所以佔用很少的空間。**如果翻譯用不到, 且桌面是自動新增圖示的那一種, 沒有刪除, 只有解除安裝。就長按拖圖示到左邊或右邊的桌面, 找一個桌面當垃圾場。有些手機在桌面長按空白處, 再點「主螢幕設定」, 可關閉“將應用程式圖示新增到主畫面”**



覺得 gcin 輸入法好用，要如何推薦給別人

- gcin 輸入法工具→分享 gcin

會傳送「實用版(免費)Google Play」網址到 LINE、gmail...等自選的 app。點了 app 內容的網址就會開啓 [Google Play「實用版\(免費\)」的主頁面](#)，可看介紹。然後點「安裝」即可完成安裝。

全能版(付費)可以用多久

除了原手機安裝更新，使用相同的 Google 帳戶，換手機也可以終身安裝/更新，不用再收費。所謂的終身更新是作者能力所及，可以/願意一直更新版本的狀態。如果因某些原因沒辦法達成，就會停留在最後一個版本可繼續安裝。實際可使用最久時間受限於 Google。

為何用郵局的 Visa 卡無法用 Google Play 購買全能版

開戶時沒開啓網路購物權限，可以用郵局網路 ATM、ATM 開啓權限。如果不放心，可以開啓權限購買全能版後，立即關閉權限。

不想用信用卡是否有其他付款方式

[Google Play 於 2023/2/7 宣佈，正式在台灣推出「便利超商及銀行轉帳」的全新服務](#)

購買了全能版，如何從實用版(TW 中文輸入)轉移所有資料，包含設定、使用者符號、詞庫、候選字詞順序、剪貼簿，或是換手機、備份資料(全能版)

- 備份：gcin 輸入法工具→右上角！→匯出匯入全部→gcin 匯出全部→例如可以用 Gmail 寄給自己，或是用雲端硬碟。
- 匯入：限全能版。從 Gmail 下載 GcinAllData.zip。gcin 輸入法工具→右上角！→匯出匯入全部→匯入全部→選擇下載的 GcinAllData.zip。
- 從實用改全能版、換手機，如果有自選底圖，需要重新選擇圖片。

免每天開啓的鬧鐘 輸入法作者程式設計

[比手機更好的數字鍵週循環鬧鐘，還免客廳床頭拿來拿去/充電的麻煩\(忘記拿☹沒電☹\)，更輕鬆設定時間/鈴聲響關閉](#)

介紹/購買

[7-11 iOPEN Mall 露天拍賣 使用說明](#)



- 只用 2 顆 3 號電池。平時 LED 不顯示，無鬧鐘 LCD 的耗電，按任一鍵顯示。一般碳鋅電池正常使用，可用 3 年以上，減少電池垃圾，省錢♻環保。
- 長按數字鍵快速設定、數字鍵**輕鬆輸入時間**，**免重複按多次/轉很久**
- 鬧鈴響時按 10 個數字任一鍵快速**輕鬆關閉鬧鈴**，減少吵到其他人，可無腦不看只觸摸。**免**一般貪睡鬧鐘**撥開關**、手機**滑螢幕/點兩次**

- 直接正面長按數字鍵快速設定時間，免解鎖開手機鬧鐘 app，免背面按鈕鬧鐘正背面翻來翻去。
- 週循環鬧鐘：4 組週鬧鈴任選星期幾響(一二三四五、日二三四五六、六日...)，睡前**免開啟鬧鈴**，週末免關閉鬧鈴，**不怕忘記**。也可設定用來兩人不同時間起床、六日較晚起床、早起及午睡叫醒。
- 週鬧鈴可延後到指定日期開啟，休假完自動開啟鬧鈴，不怕忘記。或是今天比平常早起，想今天的鬧鈴取消，延到明天。
- 一次性鬧鈴：2 組單次鬧鈴，指定日期時間。假日旅遊、偶而午睡很好用，**免改平常上班的鬧鈴**時間且還要改回去。
- 可顯示下一次即將響的鬧鈴的日期/星期/時間，用來確認設定無誤。
- 晚上用低噪音按鈕看時間，減少吵到枕邊人。比手機電源開關大很多，更輕鬆按。無指針跳動噪音。
- 漸增式超大鈴聲，比較不會驚嚇。一般人戴耳塞睡覺也可聽到。
- 不銹鋼電池彈簧，免生銹接觸不良。LED 不會有 LCD 螢幕久了變黑的問題。
- 體積小、重量輕、無玻璃不容易摔壓壞。沒有可能膨脹爆炸的鋰電池。免除忘了進飛航模式擾人的困擾，遠離造成壓力的手機，無電磁波。
- 全部經過檢測，確保時鐘符合精確度，不用常常對時。美國大廠 MICROCHIP MCU 晶片。
- 聲音開口在前，可平躺或直立使用，不會被床頭或床墊擋到。
- 5 分鐘貪睡，任意次數貪睡

購買

[7-11 iOPEN Mall](#) [露天拍賣](#) [使用說明](#)